

Versão: 1.01 - 13/04/2010



## Material desenvolvido por:



www.managersys.com.br

Versão	Responsável	Descrição
1	Ralf Cristian	Versão Inicial
1.01	Rodrigo Souza	Revisão Técnica



### **Preparativos Iniciais**

- 1. Na retaguarda efetuar o cadastro do caixa, evitando assim que ocorram problemas ao iniciar a aplicação. Para isso são necessárias as seguintes informações:
  - Filial do caixa:
  - Número do caixa:
  - Número de Série do ECF que será utilizado no caixa;
  - o IP do caixa.
- 2. Conectar o HD que receberá a clonagem na máquina modelo.

### **Inciando o processo de Clonagem**

Acesse a máquina modelo via ssh ou diretamente pelo console.

ssh (alterar para o IP da máquina em questão):

```
$ ssh root@192.168.0.100
password: *******
pershop2:/#
```

Console

```
login: root
password: ******
pershop2:/#
```

Verifique se o disco secundário está conectado corretamente com o comando [1s -al /dev/sdb]

```
pershop2:/# ls -al /dev/sdb
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 2010-04-13 09:33 /dev/sdb
pershop2:/#
```

Caso não esteja conectado, será possível observar o erro abaixo:

```
pershop2:/# ls -al /dev/sdb
ls: cannot access /dev/sdb: No such file or directory
pershop2:/#
```



Confirmada a conexão do disco, iniciaremos o processo de clonagem, onde os dados serão replicados do disco principal [/dev/sda] para o disco secundário [/dev/sdb].

O comando [dd\_rescue /dev/sda /dev/sdb] iniciará o processo de clonagem dos discos, esse processo irá demorar alguns minutos. Aguarde até que prompt de comando seja exibido novamente.

```
pershop2:/# dd rescue /dev/sda /dev/sdb
                          59341824.Ok, ops:
dd rescue: (info): ipos:
                                            59341824.Ok, xferd:
                                                                  59341824.Ok
                                                                  59341824.Ok
                              0, errxfer:
                                                 0.0k, succxfer:
                   errs:
                            26963Kb/s, avg.rate:
                                                   18068Kb/s, avg.load:
             +curr.rate:
dd rescue: (info): ipos:
                         78124992.Ok, ops:
                                             78124992.0k, xferd:
                                                                  78124992.Ok
                              0, errxfer:
                                                 0.0k, succxfer:
                                                                  78124992.Ok
                   errs:
                            14780Kb/s, avg.rate:
                                                   17310Kb/s, avg.load: 4.5%
             +curr.rate:
dd rescue: (info): /dev/sda (78125000.0k): EOF
Summary for /dev/sda -> /dev/sdb:
dd rescue: (info): ipos: 78124992.0k, ops:
                                             78124992.Ok, xferd:
                                                                  78124992.Ok
                              0, errxfer:
                                                 0.0k, succxfer:
                                                                  78124992.Ok
                   errs:
                                                   17310Kb/s, avg.load:
             +curr.rate:
                            12945Kb/s, avg.rate:
pershop2:/#
```

Após concluído o processo, deligue a máquina retornando o disco secundário para sua máquina de origem.

Para clonar outras máquinas repita o processo descrito nessa seção.



### Configurando o novo Caixa

Já com o disco clonado após ligar o novo caixa identifique a placa de rede detectada, no Linux as placas são identificadas como eth0, eth1, eth...., eth20.


O caixa está configurado com IP dinâmico, para evitar que haja conflito de IPs na rede quando estes forem ligados.

Com o comando [ifconfig] é possível identificar o número da placa configurada.

```
pershop2:/# ifconfig
eth1
         Link encap: Ethernet
                              HWaddr 00:03:47:e3:64:23
          inet addr:192.168.29.113 Bcast:192.168.29.255 Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::203:47ff:fee3:6423/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets:5114 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4264 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4191490 (4.1 MB) TX bytes:607558 (607.5 KB)
10
         Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
         RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:240 (240.0 B) TX bytes:240 (240.0 B)
```

No exemplo acima, podemos identificar a placa [eth1] com o IP recebido dinâmicamente, com essa informação, vamos configurar o IP fixo atribuído ao cadastro do caixa.

Altere o arquivo /etc/network/interfaces com o comando [nano /etc/network/interfaces]



Página 6 de 12

Apague todas as informações abaixo da linha [iface lo inet loopback] e iclua as informações abaixo:

```
\begin{array}{l} \text{auto eth}(A) \\ \text{iface eth}(A) \, \text{inet static adress} \, (B) \\ \text{netmask } \, (C) \\ \text{gateway } \, (D) \end{array}
```

#### Onde:

A: Número da placa de rede identificada

B: Ip do caixa

C: Mascará de rede

D: Gateway da rede

Verifique as informações acima com o seu administrador de rede.

Ao finalizar as configurações acima, seu arquivo deve estar conforme o exemplo abaixo (para o exemplo utlizaremos o IP 192.168.29.55, máscara 255.255.255.0 e gateway 192.168.29.254)

```
pershop2:/# nano /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on you system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5)


# The loopback network interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

iface eth1 inet static
    address 192.168.29.55
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.29.254
```

Após concluída as alterações do arquivo, salve o arquivo acionando as teclas [ctrl+0] e [Enter] para confirmar as alterações. Para sair do nano acione as teclas [ctrl+X].



Agora edite o arquivo /etc/hosts com o comando [nano /etc/hosts], para concluir a alteração do IP da máquina.



Ao finalizar as configurações acima, seu arquivo deve estar conforme o exemplo abaixo (para exemplificar a alteração acima utilizaremos o mesmo IP configurado na placa, 192.168.29.55).

```
pershop2:/# nano /etc/hosts

127.0.0.1     localhost
192.168.29.55     pershop2

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
```

Após concluída as alterações do arquivo, salve o arquivo acionando as teclas [ctrl+0] e [Enter] para confirmar as alterações. Para sair do nano acione as teclas [ctrl+X].



### Concluindo as configurações

A máquina modelo não executa o PDV automáticamente, evitando que o PDV seja executado na mesma. Para efetuar esse configuração seguir os passos abaixo que foram copiados do manual de instalação:


## Concluindo as configurações

Para registrar as alterações vá com o cursor do mouse à parte superior do monitor e quando a barra de ferramentas aparecer, faça o caminho [sistema>preferencia>sessões].






Ao aparecer a tela abaixo, clique em[+Adicionar].




No campo [nome] digite:[run-nlpdv.sh]






Em seguida, clique em [navegar>sistema de arquivos>home>abrir].




Selecione e confirme a opção [run-nlpdv.sh>abrir].






Quando a tela abaixo aparecer, clique em[ok] e em [fechar].



## Reinicie o computador.



Página 12 de 12



Em alguns momentos será exibida a tela abaixo indicando que o PDV está sendo executado. Se você conseguir visualizar a tela abaixo, indica que a instalação foi executada com sucesso.

